

5.4.1 Configurazione client Outlook Express con POP3S.

Prima di procedere alla configurazione occorre verificare la compatibilità della versione di Outlook Express installata che dev'essere 5.5. o superiore.

Quindi, dopo aver aperto Outlook Express, selezionare dal menù "?" (fig. 2).




Figura 2

Passo successivo è quello di selezionare dal menù a tendina "**Informazioni su Microsoft Outlook Express**" (fig. 3).

Dalla finestra che compare verificare la versione visualizzata; se non dovesse risultare essere la 5.5 o superiore scaricare dal sito www.microsoft.it una versione più aggiornata di Microsoft Outlook Express.




Figura 3: Versione di outlook

Per creare l'Account in Outlook Express selezionare nel menù: **Strumenti, Account** (fig. 4).




Figura 4: selezione voce account

Selezionare il secondo Tab (Posta elettronica), premere **Aggiungi** e selezionare **Posta elettronica** (fig. 5).




Figura 5: nuovo account di posta elettronica

Inserire il proprio nome, o l'identificativo desiderato e premere **Avanti** (fig. 6).




Figura 6: inserimento nome utente.

Inserire l'indirizzo Email certificato e premere **Avanti** (fig. 7).




Figura 7: inserimento indirizzo EMAIL

Selezionare **POP3** come tipo di server, **mail.twtcert.it** come server per la posta in entrata e **smtp.twtcert.it** per la posta in uscita.

Premere *Avanti* (fig. 8).




Figura 8: parametri di connessione

Inserire l'indirizzo di posta certificata nella casella **Nome account**, la password che è stata fornita alla sottoscrizione del servizio nella casella password e selezionare **Ricorda password**, deselezionare **Accesso tramite autenticazione password di protezione**.

Premere **Avanti** (fig. 9).




Figura 9: abilitazione protezione

Premere **Fine** (fig. 10)




Figura 10: salvataggio impostazioni

Selezionare l'account appena creato e premere il tasto **Proprietà** (fig. 11).




Figura 11: modifica proprietà

Selezionare entrambi i *checkbox* **Il server necessita di una connessione protetta (SSL)** e premere **Applica** (fig. 12).




Figura 12: abilitazione SSL e verifica porte

Selezionare il tab **Server** e selezionare **Autenticazione del server necessaria**.

Premere **Applica** e poi **OK** (fig. 13).




Figura 13: attivazione autenticazione server

Il client è pronto per ricevere e inviare posta.